



	A FAIRE	A NE PAS FAIRE
UTILISATION DES PRODUITS	Toujours utiliser, lors des différentes étapes de la pose, les produits de la marque BNA.	Ne pas utiliser des produits de marques différentes lors des différentes étapes, afin de ne pas altérer l'adhérence.
	Repoussez les peaux avec le Repousse Cuticule Biseauté et brossez soigneusement les ongles naturels avec la Brosse à Ongles avant toute pose.	Ne pas fragiliser les cuticules en les repoussant trop fort. Ne laisser aucune peaux collées à l'ongle pour une adhérence maximale.
PREPARATION DES ONGLES	Appliquez le Dégraissant Wonderlack Extrem avant la pose.	Ne pas utiliser de substituts au Dégraissant Wonderlack Extrem tels que le Liquide de Finition ou le Dissolvant.
	Frottez vigoureusement l'ongle naturel de haut en bas avec un Carré de Cellulose largement imbibé de Dégraissant Wonderlack Extrem. Ceci afin d'ouvrir les écailles et permettre une parfaite adhérence.	Ne pas "caresser" l'ongle naturel avec le Dégraissant mais frotter vigoureusement celui-ci de haut en bas. Ne pas travailler avec un Carré de Cellulose peu imbibé de Dégraissant Wonderlack Extrem.
	Limez le bout de l'ongle naturel à la longueur et forme souhaitées avec une Lime Douce AVANT l'application de la Base et du Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem.	Ne pas limer le bout de l'ongle APRES ou PENDANT l'application.
	Ne jamais limer la plaque des ongles naturels avant la pose de Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem : Respect total de la plaque des ongles	Limer la plaque des ongles naturels avant la pose de Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem
	Ne pas toucher la plaque des ongles naturels avec la pulpe de vos doigts après l'application du Dégraissant Wonderlack Extrem. Ceci afin de ne pas laisser de film gras, et diminuer l'adhérence.	Toucher les ongles naturels avec la pulpe de vos doigts après l'application du Dégraissant Wondrlack Extrem.
DURANT LA POSE	Bordez l'arête des ongles lors de l'application des différents produits.	Ne pas oublier de border l'arête des ongles lors de l'application des différents produits.
	Une fois la Base Fixante Wonderlack Extrem catalysée sous UV, tapotez délicatement la surface de l'ongle avec un Carré de Cellulose sec pour enlever le résidu gras.	Ne pas frotter vigoureusement avec le Carré de Cellulose et ne pas imbiber celui-ci de Liquide de Finition.
	Appliquez chaque couche de Wonderlack Extrem au plus près des cuticules pour retarder l'effet de repousse.	Ne pas toucher les cuticules supérieures, enlever si nécessaire les excédents de Base, Vernis et Top Coat sur les cuticules et les côtés, avec un Bâtonnet de Manucurie. Éviter de faire couler.
	Appliquez chaque produit en couche fine.	Ne pas appliquer les produits en couche épaisse.
	Respecter les différentes couches comme indiqué dans le protocole	Ne pas oublier une des couches, ce qui risquerait d'altérer la tenue.
	En fin de travail, dégraissez avec un Carré de Cellulose imbibé de Liquide de Finition.	Ne pas dégraisser entre les couches de Vernis UV Permanents et de Gloss.

POLYMERISATION	Catalysez 90 secondes sous Lampe UV classique 4 néons et 30 à 60 secondes sous Lampe LED (selon la puissance de celles-ci). Se référer à la notice d'utilisation de votre lampe.	Ne pas catalyser moins que le temps conseillé. Le Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem risque de pas être totalement catalysé et donc de se décoller prématurément.
DEPOSE	Limez la couche de Top Gloss ou Top Matte Wonderlack Extrem avec une Lime Moyenne 150 Gritt avant d'immerger les ongles dans les Godets à Dissoudre.	Ne pas limer la couleur, limer uniquement la couche de Top Gloss ou Top Matte Wonderlack Extrem. Ne pas poncer avec la ponceuse.
	Remplissez les Godets à Dissoudre à moitié avec la Solution pour Dissoudre.	Ne pas remplir la totalité des Godets à Dissoudre pour éviter tout débordement.
	Après la fonte, repoussez les résidus de Vernis UV Wonderlack Extrem avec un Bâtonnet de Manucurie.	Lorsque vous repoussez les résidus de Vernis UV Wonderlack Extrem avec un Bâtonnet de Manucurie, ne pas appuyer fort afin de ne pas fragiliser les ongles.
	Si la pellicule de Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem a du mal à se décoller, replonger le doigt dans le godet quelques instants jusqu'à décoller de la totalité.	Ne pas limer l'ongle pour décoller les résidus.
PROTEGER VOS PRODUITS	Effectuez la pose de Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem loin des rayons UV du soleil (fenêtre, terrasse, jardin).	Ne pas appliquer votre Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem sur une terrasse, jardin ou à proximité des rayons UV du soleil sous peine de catalyser votre Vernis Permanent lors de la pose et dans le flacon.
	Après usage, rangez vos Vernis UV Permanents Wonderlack Extrem dans un tiroir à l'abri des rayons UV.	Ne pas ranger vos Vernis UV permanent Wonderlack Extrem près d'une source de chaleur ou à proximité de fenêtres.